

Freeradius telepítése RHEL/AlmaLinux 9 (x86_64) rendszeren

Előkészítés

Kiindulásként AlmaLinux 9 (x86_64) operációs rendszer telepítését kell elvégezni. A telepítés minimal telepítés.

Telepítést követő lépések

Módosítani kell a /etc/dnf/dnf.conf állományt a felesleges gyenge függőségek telepítésének tiltásához:

```
# if [ ! -f /etc/dnf/dnf.conf.orig ] ; then cp -a /etc/dnf/dnf.conf /etc/dnf/dnf.conf.orig && echo 'install_weak_deps=False' >> /etc/dnf/dnf.conf ; fi
```

Érdemes kikapcsolni a kernel üzenetek megjelenítését

```
# grubby --update-kernel=ALL --args=quiet
```

A SELinux-ot átmenetileg megengedő módba kell kapcsolni

```
# sed -i 's/^SELINUX=.*SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
```

Be kell állítani a rendszer locale-t en_US.UTF-8-ra

```
# localectl
```

Listázzuk az elérhető csomagokat

```
# dnf list freeradius*
Last metadata expiration check: 1:14:21 ago on Mon 08 Sep 2025 07:24:49 PM CEST.
Available Packages
freeradius.x86_64
3.0.21-44.el9_6
appstream
freeradius-devel.x86_64
3.0.21-44.el9_6
appstream
freeradius-doc.x86_64
3.0.21-44.el9_6
appstream
freeradius-krb5.x86_64
```



```
chmod g+r server.p12
openssl pkcs12 -in server.p12 -out server.pem -passin pass:'whatever' -
passout pass:'whatever'
chmod g+r server.pem
chown root:radiusd server.*
chmod 640 server.*
```

Amennyiben szeretnénk az eredeti állaporta állni, akkor az alábbi utasításokat futtassuk

```
# cd /etc/raddb/certs && rm -f *.pem *.der *.csr *.crt *.key *.p12 serial*
index.txt*
```

From:

<http://wiki.r-l.hu/> - **Reverse-Logic wiki**

Permanent link:

<http://wiki.r-l.hu/doku.php?id=linux:freeradius&rev=1757359708>

Last update: **2025/09/08 19:28**

