

Freeradius telepítése RHEL/Almalinux 9 (x86_64) rendszeren

Előkészítés

Kiindulásként AlmaLinux 9 (x86_64) operációs rendszer telepítését kell elvégezni. A telepítés minimal telepítés.

Telepítést követő lépések

Módosítani kell a /etc/dnf/dnf.conf állományt a felesleges gyenge függőségek telepítésének tiltásához:

```
# if [ ! -f /etc/dnf/dnf.conf.orig ] ; then cp -a /etc/dnf/dnf.conf  
/etc/dnf/dnf.conf.orig && echo 'install_weak_deps=False' >>  
/etc/dnf/dnf.conf ; fi
```

Érdemes kikapcsolni a kernel üzenetek megjelenítését

```
# grubby --update-kernel=ALL --args=quiet
```

A SELinux-ot átmenetileg megengedő módba kell kapcsolni

```
# sed -i 's/^SELINUX=.*SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
```

Be kell állítani a rendszer locale-t en_US.UTF-8-ra

```
# localectl
```

Listázzuk az elérhető csomagokat

```
# dnf list freeradius*  
Last metadata expiration check: 1:14:21 ago on Mon 08 Sep 2025 07:24:49 PM  
CEST.  
Available Packages  
freeradius.x86_64  
3.0.21-44.el9_6  
appstream  
freeradius-devel.x86_64  
3.0.21-44.el9_6  
appstream  
freeradius-doc.x86_64  
3.0.21-44.el9_6  
appstream  
freeradius-krb5.x86_64
```

```
3.0.21-44.el9_6
appstream
freeradius-ldap.x86_64
3.0.21-44.el9_6
appstream
freeradius-utils.x86_64
3.0.21-44.el9_6
appstream
```

From:

<http://wiki.r-l.hu/> - **Reverse-Logic wiki**

Permanent link:

<http://wiki.r-l.hu/doku.php?id=linux:freeradius&rev=1757356809>

Last update: **2025/09/08 18:40**

